

SMC Scanner Pro: guía rápida

Cómo leer el indicador y para qué sirve cada ajuste.

1. Flujo de uso

Paso	Qué haces
1. Sesgo	Mira la Tendencia y la Señal Compuesta del panel.
2. Zona	Compra en discount (verde). Venta en premium (rojo).
3. Gatillo	Busca un Order Block vivo, un FVG o un barrido (SB) dentro de esa zona.
4. Confirmación	La Señal de Entrada debe decir BUENO PARA COMPRA o VENTA (2 de 3).

2. Qué dibuja el indicador

Elemento	Significado
BOS	Cierre que rompe un nivel a favor de la tendencia (continuación).
CHoCH	Cierre que rompe en contra de la tendencia (cambio de carácter).
Order Block	Última vela contraria antes del impulso. Azul = demanda, rojo = oferta. Muere cuando el precio cierra al otro lado.
FVG	Hueco de ineficiencia. El precio suele volver a rellenarlo.
SB	Barrido: la mecha pasa el nivel pero la vela cierra de vuelta. Suele ser trampa.
EQH / EQL	Máximos o mínimos iguales: bolsa de liquidez.
EQ (línea gris)	Mitad del rango. Arriba es premium, abajo es discount. Se mueve con cada pivote nuevo.

3. Tus ajustes

Ajuste	Valor	Para qué sirve
Sensibilidad de Swing	2	Solo dibuja etiquetas HH/LH/HL/LL y EQH/EQL. Con 2 salen muchas.
Swing en HTF	20	Calcula la tendencia de 4H, Diario, 1H y 15M.
Sensibilidad de estructura	10	Decide BOS/CHoCH, tendencia, OB y Premium/Discount.
Fuente de los máximos	Cuerpo	Los máximos se miden con el cuerpo, no con la mecha.
Panel compacto	Sí	Dos tablas: Resumen y Detalle.
Ventana de retest	8	Velas que se vigila un nivel roto.
Espera antes del retest	1	Evita que la vela del quiebre cuente como retest.
Muestra de quiebres	100	Solo se promedian los últimos 100.
Mínimo para mostrar %	10	Antes de 10 quiebres el panel dice s/d.

Recuerda: el Swing (2) y la Estructura (10) son independientes. Los BOS/CHoCH usan el de 10.

4. Señal Compuesta (sesgo)

Factor	Peso	Apunta a compra cuando
Tendencia local	30	Es alcista.
Multitemporal	30	Más temporalidades coinciden con tu tendencia (X/5).
Order Blocks vivos	20	Hay más demanda que oferta.
FVG vivos	20	Hay más alcistas que bajistas.

Más de 55 = **COMPRA**. Menos de 45 = **VENTA**. Entre 45 y 55 = NEUTRAL. Si el 4H o el Diario van en contra, el sesgo no pasa de 55.

5. Señal de Entrada

Confirmación	Se cumple cuando
Zona favorable	Compra bajo el EQ, o venta sobre el EQ.
Ruptura reciente	El último BOS/CHoCH tiene menos de 10 velas y va a favor.
Sesión líquida	Londres o Nueva York están activas.

2 o 3 = BUENO PARA COMPRA/VENTA. **1** = aceptable con cautela. **0** o sesgo débil = ESPERA.

6. Panel compacto

Fila	Lectura
Tendencia / Estado	Dirección actual y qué máximo o mínimo se está validando.
Tasa / Racha	Fuerza de la continuación (ALTO = más de 65) y quiebres seguidos.
Retest	% de quiebres que volvieron a tocar el nivel.
MTF	Alineación con las temporalidades superiores (X/5). 4 o 5 es fuerte.
OB / FVG vivos	Zonas aún sin consumir.

7. Errores a evitar

- Usar Premium/Discount sin sesgo: una zona verde en tendencia bajista no es compra.
- Tomar el EQ como entrada. Es solo una referencia y se mueve.
- Operar en 15M con la temporalidad 4 también en 15M: se cuenta doble en el X/5.
- Entrar a mitad de rango. Busca los extremos de cada zona.
- Tomar la Señal Compuesta como probabilidad. Es un resumen de factores.